



**vocom**

VIRTUAL OFFICE COMMUNICATIONS



# Configuração MicroSip

# Configuração MicroSip

Configurar como na imagem:

The image shows a 'Conta' (Account) configuration window for MicroSip. The window contains various input fields and checkboxes. Red arrows point to specific fields with explanatory text in red. The fields are as follows:

Field	Value	Annotation
Nome da Conta	RAMAL VOCOM	NOME   RAMAL
Servidor SIP	pabx.vocom.com.br	ENDEREÇO DO PABX (ENCAMINHADO PELA VOCOM)
Proxy SIP	pabx.vocom.com.br	ENDEREÇO DO PABX (ENCAMINHADO PELA VOCOM)
Usuário *	2000	NÚMERO DO RAMAL
Domínio *	pabx.vocom.com.br	ENDEREÇO DO PABX (ENCAMINHADO PELA VOCOM)
Login	2000	NÚMERO DO RAMAL
Senha	••••••••	SENHA DO RAMAL, PODE SER ENCONTRADA NO ADM DE RAMAIS DO PABX, OU SOLICITAR À VOCOM
Nome de exibição	Usuário do ramal	NOME OPCIONAL
Caixa de MSG (nº)		
Prefixo de Discagem		
Plano de discagem		
Hide Caller ID	<input type="checkbox"/>	
Criptografia de Mídia	Desabilitado	
Transporte	UDP+TCP	
Endereço Público	Auto	
Atualizar Registro	300	Manter ativo 300
Publicar presença	<input checked="" type="checkbox"/>	
Permitir reescrever IP	<input checked="" type="checkbox"/>	
ICE	<input type="checkbox"/>	
Desabilitar timers de sessão	<input checked="" type="checkbox"/>	

Buttons: Salvar, Cancelar

Annotations:

- ATUALIZAR REGISTRO E MANTER ATIVO DEVEM ESTAR COM 300 ms
- MARCAR AS SINALIZAÇÕES



Av. das Nações Unidas 18801 cj 18-24  
Santo Amaro, São Paulo/SP  
[www.vocom.com.br](http://www.vocom.com.br)



**vocom**  
VIRTUAL OFFICE COMMUNICATIONS